

Installationshinweise zur CD-Version

Systemvoraussetzungen

Webbrowser

Internet Explorer ab 5.5, Mozilla Firefox ab 1.07

Systemvoraussetzungen Einzelplatzversion:

Läuft auf jedem Standard-PC (Windows und Mac) mit den Betriebssystemen Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6; Auch 64-bit Betriebssystemversionen werden unterstützt.

Systemvoraussetzungen Mehrbenutzer-/Intranetversion (Empfehlung):

empfohlen: Windows 2000 Server (ab SP2), Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Linux; lauffähig auch auf Windows 2000 (ab SP4) - Windows 7; auch 64-bit Betriebssystemversionen werden unterstützt; Integrierbar in Webserver IIS 5,6 o. 7 / Apache 1.3 od. Apache 2 ab Version 2.0.49; auf Windows optional Intranet-Schnelleinrichtung inkl. Installation eines vorkonfigurierten Apache 2.2 Webservers möglich.

Lizenzbedingungen

Die Lizenzbedingungen für CD- und DVD-Produkte der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm finden Sie [hier](#).

Installation Einzelplatz

- Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.
- Falls das Setup nicht automatisch startet, führen Sie auf der CD die Datei **start.exe** (Windows) bzw. die Datei **setup** (Mac OS X) mit einem Doppelklick aus.
- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Installieren** und wählen darauf die Option **Einzelplatz**.
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installationsprogrammes.

Freischaltung:

Nach der Installation ist Ihre Anwendung zunächst 30 Tage zu Testzwecken lauffähig. Wollen Sie die Software über diesen Zeitraum hinaus verwenden, geben sie bitte den beiliegenden Freischaltsschlüssel ein.

Deinstallation Einzelplatz

Deinstallieren Sie bitte grundsätzlich über die Funktion

„**Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software**“.

Nur auf diese Art werden auch die entsprechenden Registry-Einträge ordnungsgemäß entfernt. Auf der Festplatte bleibt das Installationsverzeichnis mit einigen Einträgen erhalten. Es kann manuell gelöscht werden.

Installation Mehrbenutzer-/Intranetversion

Die Installation bietet 2 Varianten:

a): Installation eines neuen HJR-Publikationsservers inklusive eines vorkonfigurierten Webservers: Hierbei wird auf Ihrem Server automatisch ein vorkonfigurierter Apache-Webserver installiert (Intranet-Schnelleinrichtung)

b): Installation eines neuen HJR-Publikationsservers in einen bereits vorhandenen Webserver.

Variante a):

1. Erstinstallation des HJR-Publikationsservers:

Die Installation des Publikationsservers ist ein einmaliger Vorgang.

- Legen Sie die CD in Ihr CD-Laufwerk ein.
- Falls das Setup nicht automatisch startet, führen Sie auf der CD die Datei **start.exe** (Windows) bzw. die Datei **setup** (Mac OS X) mit einem Doppelklick aus.
- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Installieren** und wählen darauf die Option **Mehrbenutzer-/Intranet**
- Wählen sie dann die Option: **Neue HJR-Publikationsserver-Installation inkl. vorkonfiguriertem Webserver durchführen**
- Bestimmen Sie das gewünschte Installationsverzeichnis und starten dann die Installation
- Nach Abschluss der Installation befindet sich im Startmenü der Eintrag *Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm*. Dieser beinhaltet das Administrationstool: **Intranet-Version Buchverwaltung**.
- Rufen Sie die Buchverwaltung auf. Hier finden Sie das installierte Buchwerk und die URL, mit der das Buch von den Clientarbeitsplätzen aufgerufen werden kann.
- Unter der Option **Lizenzverwaltung** geben Sie den mitgelieferten Freischaltsschlüssel ein.

2. Import einer weiteren HJR-Publikation:

Um eine weitere HJR-Publikation in den Publikationsserver zu importieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Legen Sie die CD in Ihr CD-Laufwerk ein.
- Falls das Setup nicht automatisch startet, führen Sie auf der CD die Datei **start.exe** (Windows) bzw. die Datei **setup** (Mac OS X) mit einem Doppelklick aus.
- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Installieren**. Die Option **Mehrbenutzer-/Intranet** ist bereits voreingestellt.
- Die Option **Neue HJR-HJR-Publikationsserver-Installation inkl. vorkonfiguriertem Webserver** durchführen ist bereits voreingestellt.
- Unter der Option **Lizenzverwaltung** geben Sie den mitgelieferten Freischaltsschlüssel für das neu installierte Buch ein.

3. Aufruf einer HJR-Publikation von den Client-Arbeitsplätzen aus.

Nach der erfolgreichen Einbindung in den Publikationsserver ist die neue Publikation in der Buch-Auswahlliste im Fußbereich der Administrationsoberfläche aufgeführt. Um sich die Zugangsadresse zu einer Publikation anzeigen zu lassen, selektieren Sie die Publikation in der Liste. Die an den Arbeitsplätzen einzugebende URL der Publikation wird dann in der darunter liegenden Box angezeigt.

Variante b):

Die Datei **Installation_Mehrbenutzer_Intranetversion_Windows.pdf** enthält wichtige Informationen zur Integration der Software in ein bestehendes Intranet. Sie finden die Datei auf dem Installationsmedium.

Aktualisierung einer HJR-Publikation

Um eine bereits vorhandene HJR-Publikation zu aktualisieren (= Produkt-Update), gehen Sie folgendermaßen vor:

- Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.
- Falls das Setup nicht automatisch startet, führen Sie auf der CD die Datei **start.exe** (Windows) bzw. die Datei **setup** (Mac OS X) mit einem Doppelklick aus.
- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Installieren**
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installationsprogrammes.

Entfernen einer Publikation aus dem HJR-Publikationsservers

- Starten Sie über das Startmenü **Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm** die **Intranet Buchverwaltung**.
- Wählen sie hier die Option: **Bücher entfernen**
- Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Buch aus

Deinstallation des HJR-Publikationsservers

Deinstallieren Sie bitte grundsätzlich über die Funktion

„**Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software**“.

Hier entfernen Sie den Eintrag: **Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm - Intranet Publikationsserver**

Hierbei werden auch alle installierten Bücher mit entfernt.

Ihre Frage blieb unbeantwortet? Unsere Hotline hilft Ihnen weiter,
per [E-Mail \(hotline@hjr-verlag.de\)](mailto:hotline@hjr-verlag.de) oder telefonisch unter: 089/2183-1780.